

Öffnen Sie Windows Live Mail.  
Klicken Sie im Menü „Konten“ auf „E-Mail“.



Füllen Sie folgende Felder aus und klicken Sie auf „Weiter“.

## E-Mail-Konten hinzufügen

Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, können Sie später eine erstellen.

[Bei Windows Live anmelden](#)

E-Mail-Adresse:

[Windows Live-E-Mail-Adresse holen](#)

Kennwort:

Dieses Kennwort speichern

Anzeigename für Ihre gesendeten  
Nachrichten:

Servereinstellungen manuell  
konfigurieren

Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail verwendet werden, einschließlich


Hotmail  
Gmail  
und viele weitere.

Abbrechen

Weiter

Wählen Sie als Servertyp „IMAP“ aus.  
Posteingang Serveradresse = mail.shinternet.ch  
Aktivieren Sie den Haken bei „Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)“.  
Geben Sie bei Anmeldebenutzername die komplette E-Mail Adresse (inklusive @shinternet.ch) ein.  
Postausgang Serveradresse = mail.shinternet.ch  
Ändern Sie den Port beim Postausgang auf 587.  
Aktivieren Sie den Haken bei „Erfordert eine Authentifizierung“.

Klicken Sie auf „Weiter“ und auf „Fertigstellen“.  
Ihr Konto ist somit eingerichtet.



The screenshot shows the 'Servereinstellungen konfigurieren' (Configure server settings) window in Windows Live Mail. It is divided into two main sections: 'Informationen zum Posteingangsserver' (Incoming server information) and 'Informationen zum Postausgangsserver' (Outgoing server information). In the incoming section, the server type is set to 'IMAP', the server address is 'mail.shinternet.ch', and the port is '993'. The 'Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)' checkbox is checked. The authentication method is set to 'Klartext'. The login name is 'hans.muster@shinternet.ch'. In the outgoing section, the server address is 'mail.shinternet.ch' and the port is '587'. The 'Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)' checkbox is unchecked, while the 'Erfordert eine Authentifizierung' checkbox is checked. At the bottom right, there are three buttons: 'Abbrechen', 'Zurück', and 'Weiter', with 'Weiter' being the active button.

Windows Live Mail

## Servereinstellungen konfigurieren

Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.

Informationen zum Posteingangsserver

Servertyp: **IMAP**

Serveradresse: **mail.shinternet.ch** Port: **993**

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Authentifizierung mit: **Klartext**

Anmeldebenutzername: **hans.muster@shinternet.ch**

Informationen zum Postausgangsserver

Serveradresse: **mail.shinternet.ch** Port: **587**

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Erfordert eine Authentifizierung

**Weiter**